

Atualização do servidor

(até a versão 1.7.1)

Moovsec

Tutorial técnico

1 Verifique a versão atual do seu servidor

A atualização do Moovsec é feita de maneira gradual, não sendo possível atualizar diretamente para versão mais recente sem passar pelas anteriores a ela. Por exemplo, se seu Moovsec estiver na versão 1.5.1 e a versão mais atual for a versão 1.7.1, você terá que atualizar da 1.5.1 para 1.6.0, depois para 1.6.1, depois para 1.7.0 e finalmente para 1.7.1.

Por isto antes de atualizar o Moovsec verifique qual a versão atual instalada no seu servidor.

Para verificar a versão acesse o seu servidor via terminal, vá até a pasta scripts e execute o comando:

sudo ./serviceStatus.sh

```
moovsec@moovsec-OptiPlex-3020M:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0/scripts$ ls
clearLogs.sh      getServiceLogs.sh  removeContainers.sh  stopServices.sh
createDatabaseBackup.sh  listCurrentConfigs.sh  restartServices.sh  updateConfig.sh
createSslCertificate.sh  populateInitialDatabaseData.sh  restoreDatabaseBackup.sh  updateCoturnConfig.sh
createTLRule.sh      removeContainersAndImages.sh  servicesStatus.sh
moovsec@moovsec-OptiPlex-3020M:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0/scripts$ sudo ./servicesStatus.sh
[sudo] senha para moovsec:
=====
===== MOOVSEC =====
===== Status dos serviços na máquina =====
=====
NAMES                STATUS      IMAGE                                     PORTS
moovsec_web_app      Up 23 hours moovsec_web_app:hotfix-1.7.1.27         0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp,
:::443->443/tcp
moovsec_web_service  Up 23 hours moovsec_web_service:hotfix-v1.7.1.5     0.0.0.0:9092->9092/tcp, :::9092->9092/tcp
moovsec_event_consumer Up 23 hours moovsec_event_consumer:v1.7.1.5        0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp, 0.0.0.0:8443->443
moovsec_iot_handler  Up 23 hours moovsec_iot_handler:v1.7.1.0           2888/tcp, 0.0.0.0:2181->2181/tcp, :::2181->2181/tcp, 388
moovsec_kafka_broker Up 23 hours confluentinc/cp-kafka:5.4.1            127.0.0.1:31017->27017/tcp
moovsec_web_app_server_manager Up 23 hours moovsec_server_manager:v1.7.1.25c
/tcp, :::8443->443/tcp
moovsec_kafka_zookeeper Up 23 hours confluentinc/cp-zookeeper:5.4.1
8/tcp
moovsec_mongodb      Up 23 hours mongo:6.0.3
moovsec_coturn_server Up 23 hours coturn/coturn:4.6.2-r7-alpine
moovsec_migration_web_service Up 23 hours moovsec_migration_web_service:v1.7.0
```

Ao executar este script, ele irá mostrar as versões dos serviços, que é versão atual do Moovsec.

2 Faça o backup do seu banco de dados

Antes de iniciar qualquer atualização, é fundamental realizar um backup completo de todos os seus dados importantes. Isso garantirá que, em caso de qualquer problema durante o processo de atualização, você possa restaurar seus dados sem perdas significativas.

Ainda na pasta **scripts** e execute o backup com o comando:

sudo ./createDatabaseBackup.sh

```
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/scripts$ sudo ./createDatabaseBackup.sh
[sudo] senha para moovsec:
=====
===== MOOVSEC =====
=====Backup do banco de dados=====
=====
Deseja alterar o caminho para o arquivo de backup?(s/n)
```


Tutorial técnico

3 Descompacte os arquivos via terminal

Acesse a pasta original de instalação do seu Moovsec no servidor e abra a pasta updates no terminal:

```
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024$ ls
backups      installer.sh  scripts
coturn.conf  moovsec-docker-compose.yml  serverManager
dockerfiles  moovsec-inital-migration-compose.yml  ssl
images       README.md    updates
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024$ cd updates/
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$ S
```

Baixe os arquivos de atualização necessários dentro desta pasta, pelo comando **wget** seguido do link de download do arquivo:

Para ter acesso aos links de download, acesse o formulário de download do Moovsec [clcando aqui](#).

```
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$ sudo wget https://cronos.intelbras.com.br/download/MOOVSEC/MOOVSEC-UPDATE-V1/prod/MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz
--2025-04-17 15:13:03-- https://cronos.intelbras.com.br/download/MOOVSEC/MOOVSEC-UPDATE-V1/prod/MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz
Resolvendo cronos.intelbras.com.br (cronos.intelbras.com.br)... 192.168.50.190
Conectando-se a cronos.intelbras.com.br (cronos.intelbras.com.br)|192.168.50.190|:443... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta... 200 OK
Tamanho: 533969531 (509M) [application/octet-stream]
Salvando em: 'MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz.1'

MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66a 100%[=====] 509,23M 2,26MB/s em 3m 45s S

2025-04-17 15:16:48 (2,26 MB/s) - 'MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz.1' salvo [533969531/533969531]

moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$
```

Exemplo para **versão 1.4.1**:

```
sudo wget https://cronos.intelbras.com.br/download/MOOVSEC/MOOVSEC-UPDATE-V1/prod/MOOVSEC-UPDATE-V1-v1.4.1-6c8a3cab25909f3008ca795da1d17d52.gz
```

Obs.: Baixe apenas as versões superiores a sua atual.

4 Descompacte os arquivos via terminal

Após baixar os arquivos na pasta updates, execute o(s) seguinte(s) comando(s) no terminal para extrair a(s) pasta(s) de atualização corretamente:

```
gzip -d -c "nome do arquivo" | tar -xv
```


Tutorial técnico

Versão 1.4.1:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-v1.4.1-6c8a3cab25909f3008ca795da1d17d52.gz | **tar -xv**

Versão 1.5.0:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.5.0-faae924bfe62c0657029a1b445563a49.gz | **tar -xv**

Versão 1.5.1:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.5.1-af9432c94488bbc61342bb5c4bd1b075.gz | **tar -xv**

Versão* 1.6.0:

** Esta versão só descompacta corretamente com o seguinte comando:*

tar -xf MOOVSEC-UPDATE-V1-1.6.0-95cb873ea46d754f06cf6510dda5a092.gz

Versão 1.6.1:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.6.1-de6eee462a497b123f00442f13371ea1.gz | **tar -xv**

Versão 1.7.0:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.0-c8303f31859d4a7de72c34211b2ec10e.gz | **tar -xv**

Versão 1.7.1:

gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz | **tar -xv**

```
moovsec@moovsec: ~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$ sudo gzip -d -c MOOVSEC-UPDATE-V1-1.7.1-b66ad2a7df5e8ad4b5385795c38885f2.tar.gz.1 | tar -xv
./moovsec-update-v1.7.1/
./moovsec-update-v1.7.1/README.md
./moovsec-update-v1.7.1/update.sh
./moovsec-update-v1.7.1/.env.new
./moovsec-update-v1.7.1/images/
./moovsec-update-v1.7.1/images/.gitkeep
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_mongodb_migration-v1.7.1.2.tar
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_web_service-v1.7.1.4.tar
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_server_manager_v1702.tar
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_iot_handler_v1.7.1.0-beta-20250228.tar
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_event_consumer-v1.7.1.5.tar
./moovsec-update-v1.7.1/images/moovsec_web_app_prod-1.7.1.25c.tar
./moovsec-update-v1.7.1/moovsec-docker-compose.yml
./moovsec-update-v1.7.1/mongodb-migration-compose.yml
moovsec@moovsec: ~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$ S
```


Tutorial técnico

5 Atualização

Após descompactar a(s) pasta(s) corretamente, cada atualização irá gerar uma pasta, acesse a pasta da versão subsequente a atual e execute o script de atualização:

sudo ./update.sh

```
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates$ cd moovsec-update-v1.7.1/
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates/moovsec-update-v1.7.1$ ls
images  mongodb-migration-compose.yml  moovsec-docker-compose.yml  README.md  update.sh
moovsec@moovsec:~/Downloads/moovsec_server_v1.7.0-beta-14112024/updates/moovsec-update-v1.7.1$ sudo ./update.sh
=====
===== MOOVSEC update =====
=====
Verificando requisitos da atualização
```

Após completar o script de atualização, volte na pasta updates, acesse a pasta da próxima versão de atualização e execute o mesmo script nesta versão. Repita o procedimento até chegar na versão mais atual!

Seguindo este procedimento seu Moovsec estará atualizado para última versão!

Resumo:

- 1 - Verifique sua versão;
- 2 - Faça o backup do seu banco de dados;
- 3 - Baixe as versões subsequentes na pasta updates;
- 4 - Descompacte os arquivos via terminal ;
- 5 - Acesse a pasta da atualização e rode o script ./update.sh para atualizar;
- 6 - Repita versão por versão até chegar na ultima;

Sequencia de atualização:



Manual do Moovsec: <https://moovsec.intelbras.com.br:3090/>

Confira nossa playlist do Moovsec no youtube **[clikando aqui](#)**

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via:



WhatsApp

Chat