Windows 8 - Instalação de driver sem assinatura digital

Após iniciar o aplicativo DialUpSetting, ao clicar na opção DriverSetup poderá aparecer a mensagem de erro "Error:installdvr64 exit code==0".



No Windows 8 por questões de segurança o sistema impede a instalação de drivers sem a assinatura digital. Quando você tenta instalar um driver sem assinatura, você recebe a mensagem de erro. Para ser possível a instalação do driver sem assinatura digital é necessário que você inicie seu sistema no modo avançando.

Abaixo segue as instruções para desabilitar temporariamente a verificação de assinatura digital.

No menu lateral direito selecione a opção "Configurações".



Em seguida clique em "Mudar configurações do computador".



No menu à esquerda selecione a opção "Geral".

Configurações	Tela de bloqueio Tela inicial Imagem da conta
Personalizar	
Usuários	
Notificações	and the second s
Pesquisar	
Compartilhar	12:00
Geral	quinta-feira, 9 de janeiro
Privacidade	
Dispositivos	
Sem Fio	
Facilidade de Acesso	Procurar
Sincronizar suas configurações	Aplicativos da tela de bloqueio
Grupo Doméstico	Escolher aplicativos para executar na tela de fundo e mostrar rapidamente o status e as notificações, mesmo quando sua tela estiver bloqueada
Windows Update	₽ ≤ = + + + +
Second Control of Cont	Escolher um aplicativo para exibir o status detalhado

A direita desça até encontrar a opção "Inicialização Avançada" e clique na opção "Reiniciar agora".

Configurações Personalizar Usuários Notificações Pesquisar Compartilhar Geral	Idioma Adicionar ou alterar métodos de entrada, layouts de teclado e idiomas. Preferências de idioma Armazenamento disponível Você tem 89,9 GB disponivel. Veja quanto espaço seus aplicativos estão usando. Exibir tamanhos de aplicativo Atualizar PC sem afetar os arquivos Se seu PC não está funcionando bem, você pode atualizá-lo sem perder suas fotos, músicas, videos e outros arquivos pessoais.
Privacidade Dispositivos Sem Fio Facilidade de Acesso Sincronizar suas configurações Grupo Doméstico Windows Update	Remover tudo e reinstalar o Windows Se quiser recidar seu computador ou recomeçar do zero, você poderá redefini-lo para as configurações de fábrica. Introdução Inicialização avançada Inicializa de um dispositivo ou disco (comu unidade USB ou DVD), mude as compurações de inicialização do Windows ou restaure o Windows a partir de uma imagem do sistema. O computador será reiniciado. Peiniciar agora

Após reiniciar selecione a opção "Solução de Problemas";



Em seguida em "Opções avançadas".

e s	Soluç	ção de Problemas
	÷	Atualizar computador Se o computador não estiver funcionando bem, você poderá atualizá-lo sem perder seus arquivos
	0 .	Restaurar o PC Para remover todos os seus arquivos, restaure o PC completamente
7	.≚≡	Opções avançadas

Logo após selecione a opção "Configurações de inicialização"



Clique em "Reiniciar";



Seu computador irá reiniciar novamente. Selecione agora a opção "7 – Desabilitar a verificação de assinatura digital dos drivers";

0	nfigurações de Inicialização
Pressi	one um número para escolher as opções abaixo:
Use tec	
1) Hal	bilitar depuração
2) Ha	bilitar log de inicialização
3) Ha	bilitar vídeo de baixa resolução
4) Ha	bilitar Modo de Segurança
5) Ha	bilitar Modo de Segurança com Rede
6) Ha	bilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
7) De	sabilitar Imposição de Assinatura de Driver
8) De	sabilitar proteção antimalware de início antecipado
9) De	sabilitar reinício automático após falha

Pronto! Após ter selecionado a opção espere o Windows carregar e já pode tentar novamente a instalação do driver sem assinatura digital. Lembre-se que assim que terminar a instalação você deve reiniciar novamente seu computador para habilitar a verificação da assinatura do driver.