


Sistemas operacionais compatíveis:


- Windows XP 32 bits com SP3;
- Windows 7 32/64 bits;
- Windows 8 32/64 bits (necessário desabilitar assinatura de driver, existem tutoriais na internet);

Ao conectar o cabo no seu computador, o sistema operacional informará que o driver não foi instalado.


Acesse o Gerenciador de dispositivos > Outros dispositivos, deve aparecer a comunicação da porta, como na imagem abaixo.




Em seguida clique na opção “Module+ / Conecta+” e com o botão direito do mouse clique em Propriedades.




Na tela seguinte clique em Driver, em seguida “Atualizar Driver”.




Clique em “Procurar o software de driver no computador”




Ao exibir a tela abaixo, clique em Procurar e localize a pasta onde o arquivo do driver foi salvo. Após selecionar a pasta, clique em avançar.



Se a mensagem de aviso de segurança do sistema aparecer, clique em “Instalar este software assim mesmo” e aguarde a instalação.



Ao finalizar, aparecerá a imagem de conclusão da instalação. Note que informa a porta virtual que foi criada (**nesse exemplo a COM10**).



Para a bilhetagem basta configurar essa mesma porta em um aplicativo, por exemplo o HyperTerminal. Vale lembrar que a facilidade só funcionará após a ativação da bilhetagem na central, conforme instruções do Manual do Usuário.