



Tutorial técnico

Como criar uma
visualização favorita
no SIM Next

Tutorial técnico

Introdução


Este tutorial ensina como criar uma visualização favorita, também conhecida como mosaico, dentro do SIM Next. O objetivo é ajudar você a configurar uma tela personalizada com as câmeras ou dispositivos mais utilizados, facilitando o monitoramento e o acesso rápido às informações mais importantes.




De forma prática e didática, o passo a passo orienta como selecionar, organizar e salvar os layouts desejados, garantindo que sua visualização fique adaptada à rotina e às necessidades do projeto ou do cliente.

Como criar uma visualização favorita no SIM Next


Ao abrir o SIM Next, clique em Visualização.



Nessa tela de visualização, iremos criar um mosaico personalizado.





Clique no “+” para expandir os canais



Como criar uma visualização favorita no SIM Next

Selecione o tamanho do mosaico que deseja ou personalize um de acordo com a sua necessidade.




Para adicionar canais ao mosaico, mantenha pressionado e arraste-os para o local desejado ou dê um duplo clique sobre o canal que deseja incluir.

Observações:


- É possível duplicar canais, caso necessário.
- Canais de diferentes gravadores podem ser adicionados simultaneamente.
- Câmeras individuais também podem ser adicionadas às visualizações favoritas, mesmo que não estejam vinculadas a um gravador.

Visualização Favorita SIM Next


Exemplo de mosaico criado:



Salvando a visualização favorita



Com o mosaico aberto, clique em "**Favoritos**" e, em seguida, selecione "**Salvar**" para registrar a configuração atual.



Escolha um nome para a sua visualização favorita e clique em "**Confirmar**".

Salvando a visualização favorita



Ao confirmar a operação, a visualização será salva e ficará disponível na aba Favoritos.

Para visualizar, clique duas vezes em cima do favorito.

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via:



WhatsApp

Chat